PC 側でチャーピーを認識していない場合の対策方法(Windows7版)

1. デスクトップ画面の「スタート」ボタンをクリックし、表示されたメニューの「コントロール パネル」をク リックします。



2. コントロール パネル」画面が表示されましたら、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。



3. 「ハードウェアとサウンド」画面が表示されましたら、「デバイス マネージャ」をクリックします。



表示されたデバイスマネージャーにある
 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をクリックします。

温 デバイス マネージャー ロ 図 🛛
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)
▲ · 괾 ITROBOT-PC ▷ · 괾 DVD/CD-ROM ドライブ
▷·c; IDE ATA/ATAPI コントローラー
▷ -■ SD ホスト アダプター
▶ 🐻 イメージング デバイス
▶ • ● サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー
▶ ● ● ティスノレイ アダノダー
▶ ※ 不少下フーク アタフター
「愛 ハシノシ
▲ ⑦ ポート (COM と LPT)
USB Serial Port (COM3)
▶ ⑧ マウスとそのほかのポインティング デバイス
▶ ▶ • • • • • • • • • • • • • • • • • •
▷ - ♥ ユニバーサル シリアル バス コントローラー
▷

5. 表示された中から「USB Serial Converter」をダブルクリックします。

※Charpy と USB で接続していない、または Charpy の電源が入っていない場合は表示されません。

※もし「USB Serial Converter」表示されていない場合、別途ドライバのインストールが必要になりますので、8.へお進みください。



6. 表示されたウィンドウの詳細設定タブをクリックし、「VCP をロードする」の

チェックが入っていない場合、クリックしてチェックを付け、OK を押します。



7. 一度 Charpy と接続している USB ケーブルを抜き差しし、赤枠内の「USB Serial

Port(COM X)」が表示されれば成功です。

※(X)はお使いのパソコンによって番号が異なります。



8. 表示されたデバイスマネージャーにある「FT230X Basic UART」を右クリックし、表示された一覧 から「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。



「ドライバーソフトウェアの更新」が表示されます。
 「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索します」をクリックします。



	23
〇 「ドライバー ソフトウェアの再新 - FT230X Basic LIART	
オンラインでソフトウェアを検索しています	
	キャンセル

11. インストールが完了しましたら、「閉じる」をクリックします。

	×
◎ ドライバー ソフトウェアの更新 - USB Serial Converter	
ドライバー ソフトウェアが正常に更新されました。	
このデバイスのドライバー ソフトウェアのインストールを終了しました:	
USB Serial Converter	
閉じる(	C)

12. Charpy と接続している USB を一度抜き差しします。 そうしますと、「デバイスマネージャー」の画面が更新され、赤枠の「USB Serial Converter」が表示されます。



 その後、さらに1分程度待ちますと、「USB Serial Port(COMx)」が表示されます。 (COMx はお使いのパソコンによって数字が変化します。) これでパソコン側の Charpy の認識対策は終了です。 アップデートマニュアルへお進みください。 ※もし表示されない場合は続いて 14.へお進みください。



14. デスクトップ画面の「スタート」ボタンをクリックし、表示されたメニューの「コントロール パネル」をクリックします。



15. コントロール パネル」画面が表示されましたら、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。



16.「ハードウェアとサウンド」画面が表示されましたら、「デバイスとプリンター」をクリックします。



17. デバイスとプリンター画面が表示されますので、赤枠のアイコン(FT230X ~)の上で右クリックし、 表示された一覧から「トラブルシューティング」をクリックします。

<b>€</b>	コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → デバイスとプリンター →	<ul> <li>              デバイスとプリンターの検索</li></ul>
デバイスの追加	プリンターの追加 トラブルシューティング	⊾ - 0
▲ デバイス (2) -		A
ELECOM USB Optical Mouse	ITROBOT-PC	
▲ プリンターと 1	-AX (2)	
Fax	Microsoft XPS Document Writer	E
▲ 未指定 (1) —		
FT230X Basic UART		
FT2	30X Basic UART モデル: FT230X Basic UART	
	カデゴリ: 不明 状態: トラブルシューティングが必要です	

18. 問題が検出されるのを待ちます。

🕞 🖃 🕫 रात्र २	<u>-</u> プリンター	×
問題を検出し	ています	
		キャンセル

19. 修正適用の画面が表示されるので、「この修正を適用します」をクリックします。

○ ■ デバイスとプリンター
このデバイスのドライバーをインストール USB Serial Port のドライバーがインストールされていません。このデバイスの最新のドライ バーをインストールしてください。
→ この修正を適用します
→ この修正をスキップします この修正を適用せずにトラブルシューティングを続行します。
キャンセル

20. 修正が適用されるのを待ちます。

G I デバイスとプリンター	
問題を解決しています	
デバイス ドライバーを検索しています	
	キャンセル

21. これでパソコン側の Charpy の認識対策は終了です。 アップデートマニュアルへお進みください。

G I デバイスとプリンター		x
トラブルシューティングが完了しました		
トラブルシューティング ツールによってシステムが一部3 ング前の作業をもう一度試してください。	変更されました。トラブルシュ <sup>.</sup>	ーティ
見つかった問題		
USB Serial Port のドライバーがない	解決済み	0
🔶 トラブルシューティング ツールを終了する		
→ その他のオプションを参照する		
詳細情報の表示		
	閉じ	ঠিৱ